Neues Root-Passwort [MySQL-Server]

Inhaltsverzeichnis

- [1 Passwort Umgehung](#)
- [2 Passwort neu setzen](#)
- [3 Abschluss \(Safemode beenden\)](#)

Hinweis zum Tutorial:

Das Tutorial richtet sich nur an Linux Distributionen, die den [MySQL](#)-Server benutzen.

Zudem deutet das # standartmäßig auf einen Konsolenbefehl an welcher mit root Rechten ausgeführt werden muss.

1 Passwort Umgehung

Zu beginn, müssen wir den [MySQL](#) Server stoppen und diesen im Safemode neu starten inkl. der Option, dass dieser die Rechtetabellen ignorieren soll.

Code

```
# /etc/init.d/mysql stop
# mysqld_safe --skip-grant-tables
```

Nun sollte sich ein Shell Programm öffnen, dieses bitte nicht schließen.

2 Passwort neu setzen

Jetzt müssen Sie eine neue SSH Verbindung bzw. eine zweite Konsole öffnen.

Im Anschluss geben Sie bitte folgende Befehle ein, um das Passwort zurück zu setzen. ("euer Passwort" solltet ihr durch euer gewünschtes Passwort ersetzen")

Code

```
# mysql -u root
# update user set password=PASSWORD('newpassword') where user='root';
# flush privileges;
# quit
```

Nun wurde das Passwort des root Benutzers auf euer gewünschtes Passwort geändert.

Ihr könnt nun die 2. Konsole schließen.

3 Abschluss (Safemode beenden)

Zuletzt müssen wir noch den Safemode beenden und den [MySQL](#)-Server wieder starten.

Dazu öffnet die Erste Konsole wieder und beendet den Safemode des [MySQL](#)-Servers mit der Tastenkombination **STRG+C**.

Um den [MySQL](#)-Server wieder zu starten, müsst ihr noch folgenden Befehl in eure Konsole eingeben

Code

```
# /etc/init.d/mysql start
```

Nun ist das zurücksetzen des Passworts abgeschlossen und Sie haben dem root Benutzer erfolgreich das neue Passwort zugeteilt.